

<u>Installation de Keeper2D pour Windows 7</u>

I) Brancher l'Adaptateur :

1) Brancher l'Adaptateur et Ouvrir le Gestionnaire de périphérique :

Aller dans <u>Démarrer</u> -> Clic droit sur <u>Ordinateur</u> -> <u>Propriétés</u>





Informations système générales

Édition Windows


Windows 7 Professionnel


Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Obtenir plus de fonctionnalités avec une nouvelle édition de Windows 7

Le périphérique apparait soit dans la zone des apareils non reconnus (en haut) sous le nom de « USB to Serial », ou alors en bas comme dans l'image ci-contre.


2) <u>Clic Droit</u> sur le périphérique (**USB TO SERIAL**) -> <u>Mettre à jours</u> le pilote :





Cliquer sur Rechercher un Pilote sur mon Ordinateur.

Comment voulez-vous rechercher le pilote?



Puis Cliquer sur <u>Parcourir</u>, et naviguez jusqu'à trouver le dossier <u>\PL2303 Prolific Driver\<votre</u> version de windows>

Rechercher les pilotes à cet emplacement :




Cliquer sur **suivant** puis sur **Fermer** une fois la mise à jour terminé.

Windows a déterminé que le pilote de votre périphérique est à jour.




II) Modifier le Port COM de l'Adaptateur :

Dans le gestionnaire de périphérique, refaire clic droit, propriété sur l'Adaptateur.




Aller dans l'onglet paramètres du Port, puis cliquer sur Avancé...



III) Installer Keeper2D:

Copier le dossier \(\text{Keeper2D} \) à l'endroit souhaité sur l'Ordinateur. Ouvrir le dossier et lancer keeper.exe pour exécuter le logiciel.



Faire un raccourci ci besoins...

